




## LabelMark 6 : différentes longueurs

*[Les projecteurs s'allument]*

Lorsque vous utilisez des étiquettes continues, en avez-vous besoin de différentes longueurs ?

LabelMark 6 vous permet de définir la taille de chaque étiquette (continue) sans avoir à créer un nouveau fichier d'étiquette pour chacune.

Cliquez sur « Créer » (Create) puis sélectionnez « Nouvelle étiquette » (New Label) pour créer votre étiquette.



Dans la fenêtre suivante, sélectionnez une étiquette continue. Au bas de l'écran, sélectionnez la longueur par défaut de l'étiquette. Ensuite, cliquez sur le bouton « Créer » (Create).

Ici, choisissez l'étiquette B30C-1125 et définissez la longueur de répétition de l'étiquette sur 50 mm.


Comme vous pouvez le voir, chaque étiquette créée aura maintenant une longueur de 50 mm.

Entraînez-vous à ajouter des objets à une étiquette en ajoutant un carré à la première étiquette.

Nous voulons que la longueur de la deuxième étiquette soit de 75 mm au lieu de 50 mm.


Pour cela, sélectionnez la deuxième étiquette.

Dans le volet « Propriétés de l'objet & d'étiquette » (Label & Object properties), la longueur d'étiquette a une valeur de 50 mm. Modifiez cette valeur en 75 mm. Voyez alors le résultat. La longueur de la deuxième étiquette est maintenant de 75 mm.





## LabelMark 6 : différentes longueurs



Ainsi, il n'est pas nécessaire de créer de nouveaux fichiers lorsque vous avez besoin d'étiquettes continues de différentes longueurs.

*[Les projecteurs s'éteignent]*